

ÜBERSICHT LOHNABRECHNUNG

- ① Vom Normallohn zum Bruttolohn (SEG-Zulagen = Schmutz-, Erschwernis-, Gefahrenzulagen)
- ② Übertrag der sozialbeitragspflichtigen Lohnbestandteile (Schmutzzulage = sozialbeitragsfrei)
- ③ Berechnung der Sozialbeiträge (aktueller Dienstnehmeranteil) – Übertrag in die vorgegebenen Zellen
- ④ Übertrag der lohnsteuerpflichtigen Lohnbestandteile (Beachtung der Freibeträge)
- ⑤ Berechnung der Lohnsteuer-Bemessungsgrundlage (Abzug der Sozialbeiträge, Pendlerpauschale, Freibeträge, Gewerkschaftsbeitrag)
- ⑥ Berechnung der Lohnsteuer (aktuelle Werte lt. Lohnsteuertabelle) und Berücksichtigung von AVAB, AEAB und Pendlereuro
- ⑦ Berechnung des Nettolohnes (Auszahlungsbetrages)

Übersicht Lohnabrechnungsschema 2024

		sozialbeitragspflichtig	steuerpflichtig	
Normallohn		pflichtig	pflichtig	
+ Mehrarbeitsgrundlohn		pflichtig	pflichtig	
+ Mehrarbeitszuschlag 50 %	①	pflichtig ②	frei ④	
+ Überstundengrundlohn		pflichtig	pflichtig ④	
+ Überstundenzuschlag 50 %		pflichtig	frei	Freibetrag für 18 Überstunden pro Monat bzw. höchstens € 200,00 (M-Zuschlag+Ü-Zuschlag)
+ Überstundenzuschlag 100 %		pflichtig	frei	
+ SEG-Zulagen		*	frei	Freibetrag für SEG-Zulagen und SFN-Zuschläge bis € 400,00 (bzw. € 600,00)
Bruttolohn				steuerpflichtigen Bruttolohn
- Sozialbeiträge		③		- Sozialbeiträge
- Lohnsteuer	⑦		⑤	- Pendlerpauschale
- Gewerkschaftsbeitrag				- LSt-Freibeträge
- sonstige Abzüge				- Gewerkschaftsbeitrag 1 % vom Normallohn max € 38,70
Nettolohn/Auszahlungsbetrag				= LSt-Bemessungsgrundlage
				Nebenrechnung:
				⑥ % von LSt-Bemessungsgrundlage
				- Abzug ohne oder mit AVAB/AEAB
				= errechnete Lohnsteuer
				- Pendlereuro (km x 2 : 12)
				= tatsächliche Lohnsteuer

* Schmutzzulage: sozialbeitragsfrei; Erschwerniszulage und Gefahrenzulage: sozialbeitragspflichtig



CC BY 4.0 International (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>)

Ursula Klinger, 2024