Über die Wertbestimmung von Kalziumnitrit und -nitrat haben Stutzer und Goy¹⁾ Untersuchungen angestellt. Die beiden aus dem Luftstickstoff erzeugten Verbindungen sind nie völlig rein, jedes ist mit Spuren des anderen verunreinigt. Um nun das Nitrit und das Nitrat neben einander zu bestimmen, könnte man entweder nach Oxydation des Nitrits zu Nitrat in einer Probe die Gesamtmenge des letzteren und in einer zweiten Probe nach Zerstörung des Nitrits durch Hydrazinsulfat die ursprünglich vorhandene Menge an Nitrat mit Hilfe von Nitron ermitteln. Oder man könnte auch das anwesende Nitrit durch Titration mit Permanganat messen, nachher in derselben Substanz die Gesamtmenge an Nitrat bestimmen. Der erstere Weg erwies sich nicht als gangbar, da die Zerstörung des Nitrits nicht vollständig verlief. Ebenso wenig liess sich das Verfahren, das Busch zur Bestimmung des Stickstoffs in Nitrozellulosen angab und das auf der Oxydation der salpetrigen Säure zu Salpetersäure durch Wasserstoffperoxyd und Bestimmung der Gesamtnitratmenge mit Nitron beruht, in dem vorliegenden Fall anwenden. Wenn man nämlich die saure Nitronlösung zu dem Nitrit zufügte, entstanden stets Stickstoffverluste.

Die Titration mit Permanganat und die nachherige Bestimmung der gesamten Salpetersäure führten dagegen zu einwandfreien Ergebnissen, nur muss man bei Verwendung von Nitron zur Salpetersäurebestimmung darauf achten, dass bei der Titration des Nitrits nicht mehr als 1 ccm H_2SO_4 zugegeben wird, die 100 g konz. Säure in 1 l enthält, da andernfalls die Resultate durch Verunreinigung mit mitausgeschiedenem Nitronsulfat zu hoch ausfallen.

Stutzer und Goy ziehen jedoch schon aus Sparsamkeitsrücksichten, da das Nitron bekanntlich sehr teuer ist, die Devardasche Methode vor und arbeiten folgendermaßen: 10 g Substanz werden mit Wasser auf 1 l gelöst. In 50 ccm der Lösung wird das Nitrit mit $\frac{n}{5}$ -Permanganat gemessen. Andere 50 ccm gibt man in einen 450 ccm fassenden Erlenmeyerkolben, fügt 50 ccm Wasser, ebensoviel einer 33%igen NaOH und 2,5 g gepulvertes Davardametall (50% Cu, 45% Al, 5% Sn) hinzu, verbindet mit einer 50 ccm $n-H_2SO_4$ enthaltenden Vorlage und destilliert nach Beendigung der H-Entwicklung in üblicher Weise. Czapski.

Um Borsäure neben Glycerin maβanalytisch zu bestimmen, verföhrt B. H. St. John²⁾ in folgender Weise. Man gibt zu einem gewogenen Volumen der zu prüfenden Flüssigkeit Schwefelsäure bis zur neutralen Reaktion, fügt darüber hinaus noch 0,2—0,3 ccm hinzu, bedeckt mit einem Uhrglase und erhält 1 Minute lang im Sieden. Dann lässt man auf 20—25° erkalten, fügt Methylorange oder noch besser Methylrot und darauf $\frac{n}{10}$ -NaOH bis zur schwachen Rotfärbung hinzu. Ist dies

¹⁾ Chem. Ztg. **35**, 891 (1911). — ²⁾ Americ. Journ. Pharm. **89**, 8; durch Chem. Zentrbl. **88**, I, 1141 (1917).

erreicht, so verdünnt man mit der gleichen Menge neutralem Glyzerin, versetzt mit Phenolphthalein und titriert mit Natronlauge zu Ende.

Czapski.

Zum Nachweis von Quecksilber in „kyanisiertem Holz“ bemerkt Charles Groffier¹⁾ dass das Verfahren von Fresenius-Babo nur dann zum Ziele führt, wenn man vorher die teerartigen org. Bestandteile, welche das Eintreten der Reaktion verhindern, entfernt. Man behandelt den Schwefelwasserstoffniederschlag zuerst mit Wasser, darauf mit siedender Salpetersäure, (1:1). Dann erst kann nach Lösen in Königswasser der Nachweis des Quecksilbers erfolgen. Czapski.

Zur Bestimmung der Oxalsäure in Pflanzenprodukten, speziell in den an Kalk, Phosphorsäure und Eiweisskörpern reichen Sesamölkuchen haben A. Grégoire und E. Carpiaux²⁾ ein Verfahren ausgearbeitet.

Zunächst wird der vorhandene Kalk aus dem schwach salzsauren Auszuge mit Natriumsulfat und Alkohol abgeschieden und filtriert. Das Filtrat macht man ammoniakalisch, dunstet den Alkohol ab, verdampft zur Trockene und nimmt mit Wasser auf. Das Eindampfen zur Trockene und Lösen des Rückstandes mit Wasser wird einigemal wiederholt. Darauf wird die Oxalsäure mit Kalziumazetat gefällt und abfiltriert. Der Niederschlag wird in Salzsäure gelöst, die Lösung eingedampft und der Rückstand mit Schwefelsäure und Natriumhydrosulfat behandelt und wiederum zur Trockene verdampft und mit Äther extrahiert. Aus der ätherischen Lösung entfernt man den Äther durch Erwärmen, nimmt mit schwach essigsaurem Wasser auf, schlägt die Oxalsäure mit Kalziumazetat nieder und filtriert, trocknet, glüht und wägt. Aus dem Gewicht des Kalziumkarbonats, bezw. Kalziumoxyds, berechnet man die Menge der Oxalsäure.

Czapski.

Zur Bestimmung der Karbonate im Boden, sowie zur Ermittlung der Bodenazidität macht E. Truog³⁾ Mitteilungen.

Der Verfasser bestimmt die Karbonate in der Weise, dass er eine der Menge der Karbonate entsprechende Menge (1—25 g) Boden mit 50 ccm Wasser und 50 ccm $n/5$ -HCl unter Durchleiten von Luft bei Zimmertemperatur behandelt. Der Gasstrom wird zunächst in einer mit Silbersulfatlösung gefüllten Waschflasche von Salzsäure befreit und dann durch einen mit Glasperlen gefüllten und mit 40 ccm $n/10$ -Barytwasser beschickten Absorptionsturm geleitet. Hier wird das Kohlendioxyd zurückgehalten. Nach Beendigung der Operation spült man den

¹⁾ Bull. Soc. Chim. Belg. 27, 137; durch Ztschrft. f. angew. Chem. 27, II, 82 (1914). — ²⁾ Ann. Chim. anal. appl. 18, 145 (1913); durch Ztschrft. f. angew. Chem. 27, II, 85 (1914). — ³⁾ Journ. Ind. Eng. Chem. 8, 341 (1916); durch Chem. Zentrbl. 89, I, 468 (1918).